

### بنام خداوند بزرگ

با سلام خدمت دوستان عزیز و همچنین دوستان بی وفای خودم که اصلا انگار نه انگار که واسه این آموزش ها وقت صرف میشه و حداقل به نظر کوچیک ندادن ( البته جدای دوستان عزیزم که نظر دادن مثل استاد ایمان و ... که ازشون متشکرم )

در این قسمت یاد میگیریم که چطور از به کد ، سو ء استفاده کنیم . این کد مربوط به مخفی کردن تسک بار یا همون نوار وظیفه که در اون منوی استارت وجود داره .

برای این کار ما احتیاج داریم به اینکه دو تا از API های موجود در کتابخانه User32 رو فراخونی کنیم . که SetWindowPos که برای گرفتن handle پنجره یا برنامه و FindWindow که برای پیدا کردن پنجره مورد نظر است . خوب . حالا میریم که کار خودمون رو انجام بدیم . ما برای اینکه بخوایم تسک بار رو مخفی کنیم ، ابتدای امر شما يك Module ایجاد می کنین و دو تا API رو درون اون قرار بدین ...

```
Declare Function SetWindowPos Lib "user32" (ByVal hwnd _  
As Long, ByVal hWndInsertAfter As Long, ByVal x As Long, _  
ByVal y As Long, ByVal cx As Long, ByVal cy As Long, ByVal _  
wFlags As Long) As Long  
Declare Function FindWindow Lib "user32" Alias _  
"FindWindowA" (ByVal lpClassName As String, ByVal _  
lpWindowName As String) As Long
```

حال به فرم خودتون بر گردین و بالای بخش کد نویسی این دو خط رو وارد کنید :

```
Const SWP_HIDEWINDOW = &H80  
Const SWP_SHOWWINDOW = &H40
```

مقدار دهی این دو خط به خاطر اینه که ما برای مخفی کردن تسک بار و همچنین نشون دادنش احتیاج به هندل داریم که این دو خط بیان کننده هندل های این دو خصوصیت است ، برای HIDEWINDOW که باعث مخفی شدن تسک بار میشه و SHOWWINDOW که بهات مخفی شدنش میشه ...  
حالا میریم به تابع می نویسیم که کارمون تو کد نویسی کم تر بشه :

```
Function Hide_Task()  
Dim Thwnd As Long  
Thwnd = FindWindow("Shell_traywnd", "")  
Call SetWindowPos(Thwnd, 0, 0, 0, 0, 0, SWP_HIDEWINDOW)  
End Function
```

برای مخفی شدن تسک بار ( البته ما فقط در اینجا به همین نیاز داریم و بس ، اما من کد باز کردنی رو هم واستون می نویسم که بعدا به دردتون بخوره )

```
Function Show_Task()  
Dim Thwnd As Long  
Thwnd = FindWindow("Shell_traywnd", "")  
Call SetWindowPos(Thwnd, 0, 0, 0, 0, 0, SWP_SHOWWINDOW)  
End Function
```

برای ظاهر شدن تسک بار ( که در اصل در اینجا هیچ نیازی بهش نداریم )  
( البته از این به بعد API ها رو واستون کد شکافی نمی کنم ، تا هم آموزش ما کمتر بشه و هم حوصله تون سر نره ، البته اگه می خواین بذارم بگین تا از این به بعد بذارم با کد شکافی . چون تو قسمت اول API ها رو کد شکافی کردم و تا اندازه ای می تونین ترجمه کنین ، البته در جاهایی که سخت باشه خودم توضیح میدم )  
حالا میریک تو قسمت با گذاری برنامه یعنی روال Form\_load . برای مخفی شدن تو این قسمت فقط کافیه بنویسین Hide\_Task  
که کد این قسمت هم بدین صورت میشه :

```
Private Sub Form_Load()  
Hide_Task  
End Sub
```

به همین راحتی . حالا می تونین که به کد رجیستری هم بهش اضافه کنین و ... دیگه میشه مامان ... این هم از این قسمت ، البته بخشین که کوتاه بود . برای نشون دادنش هم بنویسین Show\_Task .  
نکته ( با استفاده از Function نویسی یا همون تابع نویسی شما يك بار کد بنویسید و چند بار استفاده کنین ، فقط با نامی که به تابع می دهیم و میتونید در هر جای برنامه آن را فقط با نوشتن نام فراخوانی کنین ، این کار هم کد نویسی رو کم میکنه و هم حجم برنامه کم میشه و هم در زمان صرف جویی میشه و هم کد نویسی شلوغ نمیشه )

**All right desined by Elfy hacker**

**& special thanks to hack3gorgan  
(matin) & shams soft2006 (hossein)**  
تمام حقوق مادي و معنوي اين مقاله  
متعلق به هكر بي ادعاي استهباني مي  
باشد و هر گونه كپي از روي اين مطلب با  
ذكر منبع بلامانع است  
[Http://www.elfy.persianhackers.com](http://www.elfy.persianhackers.com)  
King\_7025@yahoo.com